


ネット編みの 便利パック ♪♪

- ◆使用糸／キラキラコットン(2)スモークビスケット 30g
キラキラコットン(3)サドルブラウン 75g
- ◆用具／カギ針 2/0・4/0号
直径15mm木ボタン1個
- ◆ゲージ／底(9段)=18cm・側面(模様編み9段)=16cm
- ◆出来上がり寸法／ケース直径 18cm・深さ 28cm


◆編み方ポイント

- スモークビスケット色で糸端を輪にして、作り目をし、図のようにケースになる部分のモチーフを2編みます。2枚を中表に合わせて細編みでとじる。(袋口は別々に細編みを編む。)
- サドルブラウン色に糸を替えて円の縁回りにダブルネット編みを編みます。9段まで編んだら、2分割して1模様ずつ減らして編みます。13段め8模様まで編んだら、さらに2分割して編み、16段めまで編んで1模様にします。
- 縁編みに続いて持ち手を編み上げます。ケースにボタンをつけます。

●バックの編み方 底部分は、2号カギ針使用です。



◆表に返しながらネット編み部分を袋に入れる。



ネット部分、持ち手部分は、4号カギ針使用です。

