



14.ポピーシェード



- 用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)
380-04/HEAT+(ヒートプラス)(40gコーン巻)/110g
- 使用針・用具
カギ針4/0号
- 出来上り寸法
直径30.5cm 高さ21.5cm(アイロンをかけた状態)
※スチームアイロンのかけ方でサイズが異なります。

●編み方ポイント


ポピーシェード・・・鎖40目を輪にして作り目を作り、模様編みで増目しながら下側に編みます。
 まとめ・・・ボールなどの丸い物の上にシェードを裏側を上にして置き、軽くアイロンをかけて形を整えます。(スチームは出しません。)シェードを表返して、ボールなどの丸い物の上にシェードをかぶせてスチームアイロンをかけます。ひもを編んで上側に通してソケットに取り付けます。

●ポピーシェード

(カギ針4/0号)



●ひも (カギ針4/0号)



●ポピーシェード
(カギ針4/0号)

縁編み3c (5段)


10目1模様×22回

22目1模様×10回

(220目)

●模様編みの増目


段数	目数
29	220目 増減なし
28	220目 (+10目)
27	} 210目 増減なし
25	
24	210目 (+10目)
23	} 200目 増減なし
20	
19	200目 (+10目)
18	} 190目 増減なし
13	
12	190目 (+20目)
11	170目 (+20目)
10	150目 増減なし
9	150目 (+20目)
8	130目 (+20目)
7	110目 (+20目)
6	90目 (+10目)
5	80目 (+10目)
4	70目 (+10目)
3	60目 (+10目)
2	50目 (+10目)
1	40目...細編み 鎖(40目)作る



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


— HEAT + (ヒートプラス)の固め方(アイロンのかけ方) —

●編み地にアイロンをドライでかるくかけます。
(スチームは出しません。)



平らな編み地はまっすぐに置きアイロンで整えます。
そろってない時は編み地を引っ張れば直せます。
※アイロンの温度は中でかけます。


●アイロンを少し浮かしてスチームをしっかりとかけます。



編み地はこれでしっかりと固まり、1割弱縮みます。
(縮み具合は編み目、模様で異なります。)

※編み地の硬さ加減はスチームアイロンのかけ方で調節してください。
スチームの出る温度はアイロンの設定で中～高と異なります。

●四角形や丸い物のアイロンのかけ方




アイロン台

平らな部分でかけられる所のみ、
アイロンで整えます。
作品により最初からスチームを出してかける場合もあります。




アイロン台



段ボール・厚紙などで形を作ります。

かぶせてスチームアイロンをしっかりとかけます。



ボール等の丸い物
(アイロンの熱に強い物)

※アイロンをかける場合、タオル等の毛羽だった布は使わない様になります。
(収縮率が弱くなったり、毛羽が付く場合があります。)