



# 1 1.ニットキャップとバイカラーミトン

24 ページの作品

●用意する毛糸

5-423/純毛中細/20g  
5-436/純毛中細/20g

●使用針・用具 (輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針4号・3号、カギ針2/0号、直径15ミリのウッドボタン2個

●出来上り寸法

手のひら回り 20 cm 丈25.5 cm


●ゲージ(10 cm平方)

メリヤス編み・模様編み 28目×33.5段



●編み方ポイント

ミトン・・・一般的な作り目を作り、1目ゴム編みを輪で編みます。続けてメリヤス編み・模様編みを親指穴に別糸を編み込みながら42段編みます。甲側の糸を休めておき、手のひら側から続けて編み、甲側を巻き増し目で作り目をして輪にし、メリヤス編み、1目ゴム編みを編んで伏せ止めをします。甲側の休み目から拾い目をして、続けて巻き増し目で作り目をして輪にします。指先は図のように減目をし、残りの目はメリヤスはぎをします。  
親指・・・親指穴の別糸をほどき、拾い目をして図のように編みます。残りの目に糸を通してしぼります。  
まとめ・・・甲側の巻き増し目部分と★部分を合わせ、表側にひびかないように裏側からまつります。指定位置にボタンとループをつけます。  
※配色は図参照


●ミトン 右手




親指の目の拾い方



●親指




●まとめ



※左手は、右手と左右対称に編みます。

●ミトン 右手



□□□ = 模様編み (ノット編みの一種)

■ = 3目・2段1模様

※模様編み(ノット編みの一種)の編み方はスマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。



※パソコンからご覧いただく場合は  
   
 よりご覧ください。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。