

ティッシュBOXカバー



●用意する毛糸

178B-33 / さわやかコットン40 / 45g
 178B-1 / さわやかコットン40 / 5g
 178B-18・20・21・22・28 / さわやかコットン40 / 各少量

●使用針・用具

カギ針3/0号・6/0号、手芸綿少量

●出来上がり寸法

縦11.5cm 横24cm 高さ6cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編み 24目×17段


●編み方ポイント

本体・・・鎖の作り目を作り輪にします。側面は模様編みを輪の往復編みで編みます。編み図を参照して上部は続けて模様編みを編みます。
 パーツ・・・各パーツを編みます。
 まとめ・・・本体の印同士を外表に合わせ巻きかけります。各パーツをバランスよく本体に付けます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を替えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●本体 (カギ針3/0号)

Col.33



●編み図




⌋ = 長編み表引き上げ編み目
 ⌋ = 長編み裏引き上げ編み目

■ = 3目・2段1模様

●パーツ

(カギ針3/0号) 2個
イチゴ col.18



段数	目数
8	5
7	10
6	15
5	15
4	15
3	15
2	10
1	5

編み始めの糸

編み終わりの糸


立ち目

立ち目を中心に軽く巻き 残した糸端を最終目の 長編みの目をすくい 編み始めの糸と結ぶ


鎖(15目)作る

中心にイチゴを置き クリームに結び付ける




(カギ針6/0号) 2個
クリーム 2本どり col.1



(カギ針3/0号) 4枚
キウイ col.22 ■ col.28



(カギ針3/0号) 4枚
オレンジ col.20 ■ col.21



立ち目で外表に半分折る

最終段を引き抜き編みでとじる



段数	目数
3	40 (+13目)
2	27 (+9目)
1	18

(わの中に 編み入れる)

段数	目数
3	54 } 毎段
2	36 } (+18目)
1	18

(わの中に 編み入れる)

●まとめ



パーツをバランスよく本体に付ける

オレンジ col.20
キウイ col.28
クリーム col.1