


＊ ペアの前開きキャミ ＊




- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
608-09/椿コットン(40g玉巻)/180g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
2本棒針 6号、カギ針 6/0号
- 用具
ボタン A-84-18...直径18mm5個
- 出来上り寸法
胸囲82.5cm/着丈50cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編みA 19目×31段
模様編みB 20.5目×24段

●編み方ポイント
身頃...共鎖の作り目を作り、模様編みAで編み、編み終わりはゆるめに伏せ止めます。模様編みAから拾い目し、模様編みBの1段めで14目分散増し目します。裾は作り目から拾い目して、模様編みBの1段目で同じように分散増し目します。
まとめ...肩ひもは肩ひも付け位置に糸を付けて編み、合印に巻きかがります。前立てを身頃から拾い目して編みますが右前立ては図のようにボタンホールを作ります。ボタンを付けます。


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。




●まとめ



●模様編みA (6号針)




●模様編みB (カギ針6/0号)




※裾と胸回りは模様編みBの1段めで(14目)分散増し目する

●模様編みBボタンホール (カギ針6/0号)



●右肩ひもの編み方



※同様に左肩ひもを編む

※子供用のキャミソールの編み図は
ピエロ姉妹店の「毛糸ZAKKAストアーズ」です。