

* ショルダーバック *




- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
 - 587-04/パステル・ジュート(40g玉巻)/370g
 - 587-06/パステル・ジュート(40g玉巻)/25g
 - 587-08/パステル・ジュート(40g玉巻)/20g
 - G110S-22/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/370g
 - G110S-24/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/25g
 - G110S-23/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/20g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
- カギ針 a...6/0号 b...7/0号
- 出来上り寸法
- 編み図参照
- ゲージ
- 編み図参照
- ★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方ポイント
 底...共鎖の作り目を作り、細編みで編みます。
 側面...底から目を拾い、模様編みで側面を編みます。袋口を左右に分けて、肩掛けひも部分を細編みで編みます。
 まとめ...肩掛けひも部分を合わせて巻きかがりま(編み始めと編み終わりの糸を残しておいて、つけます。)
 ※パステル・ジュートは1本どり、エスニック・ジュートは3本どりで編みます。配色は図を参照。

●くるみボタン

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)



段数	目数
4	6目(-6目)
3	12目(増減なし)
2	12目(+6目)
1	6目


わの作り目を作る



※わたを入れ、最終段の目に糸を通してしまる


●縁編み

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)




●ループ

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)




●配色



●バッグa・bの編み方図

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)
 模様編み 13目×9.5段
 細編み 16.5目×16.5段

バックb...(カギ針7/0号・3本どり)
 模様編み 13目×9段
 細編み 16.5目×16段



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。

* ショルダーバック *



- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
c 雑貨ナチュラルシリーズZA-R-4/(100g玉巻)/460g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
カギ針 8/0号
- 出来上り寸法
編み図参照
- ゲージ
模様編み 12目×6.5段 細編み 12.5目×11.5段


★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方ポイント

底・・・共鎖の作り目を作り、細編みで編みます。
側面・・・底から目を拾い、模様編みで側面を編みます。袋口を左右に分けて、肩掛けひも部分を編みで編みます。
まとめ・・・肩掛けひも部分を合わせて巻きかかめます。縁編みを編みます。くるみボタンとループを編みます。編み始めと編み終わりの糸を残してつけてます。


●くるみボタン

(カギ針8/号)



段数	目数
4	6目(-6目)
3	12目(増減なし)
2	12目(+6目)
1	6目


わの作り目を作る



※わたを入れ、最終段の目に糸を通してしぼる


●縁編み

(カギ針8/号)




●ループ

(カギ針8/号)



(カギ針8/号・1本どり)



●バッグcの編み方図

(カギ針8/号)

