


＊ プラチナキラキラ Cotton のバッグ ＊

【作品No.41】

- 使用糸・・・556 プラチナ・キラキラ Cotton 63(クリーム)...35g ・ 69(ペルー)...80g
- 使用針・用具・・・カギ針 4/0号 ・ 直径15mm木ボタン1個
- ゲージ・・・底(8段)=8cm・側面(模様編み8段)=15cm ・
- 出来上がり寸法・・・ケース直径 16cm・深さ 26cm




●バックの編み方



●ケース(底)

- 9段め・・・118目 [細編み]
- 8段め・・・118目(立ち目含む)
- 7段め・・・103目(立ち目含む)
- 6段め・・・88目(立ち目含む)
- 5段め・・・73目(立ち目含む)
- 4段め・・・58目(立ち目含む) [長編み]
- 3段め・・・43目(立ち目含む)
- 2段め・・・28目(立ち目含む)
- 1段め・・・14目(立ち目含む)

◆表に返しながらネット編み部分を入る。



◆編み方ポイント

- 63(クリーム)で糸端を輪にして、作り目をし、図のようにケースになる部分のモチーフを2編みます。2枚を中表に合わせて細編みでとじる。(袋口は別々に細編みを編む。)
- 69(ペルー)に糸を替えて円の縁回りにダブルネット編みを編みます。9段まで編んだら、2分割して1模様つつ減らして編みます。
- 13段め8模様まで編んだら、さらに2分割して編み、16段めまで編んで1模様にします。
- 縁編みに続いて持ち手を編み上げます。ケースにボタンをつけます。