

エアークロスのルーム * ハカマ

■使用糸・材料

★くまのルームソックス

エアークロス...ブラウン(30) 75g・イエロー(26) 10g
ゆったりアクリル...アイボリー(82) 8g
手芸用綿(パンヤ)少々

★うさぎのルームソックス

エアークロス...アンティークローズ(23) 75g・ベージュグレー(29) 5g
ゆったりアクリル...アイボリー(82) 8g
手芸用綿(パンヤ)少々

■用 具...2本棒針 15号、カギ針 7/0号・10/0号



■出来上がり寸法...底18.5cm × 足回り21cm

■編み方ポイント


指でかける作り目をして、ガーター編みで編みます。つま先で減目をして編み、編み終わりは目のまま残して、糸を80cm位残して切ります。作り目より目を拾い、ガーター編みでかかと部分を編みます。図の位置で増し目をして編み、編み終わりは目で残します。足先の目に糸を通してしぼり、かかとは中表に合わせて、引き抜きはぎにします。甲の部分は外表にして、編み終わりの糸で奇数段の1目内側をすくって巻きかがりをします。くま、ウサギのモチーフをそれぞれにつけます。

●編み方図


□ = □ 表目




●うさぎのルームソックスの仕上げ



●くまのルームソックスの仕上げ




●飾りループ (カギ針7/0号)



●縁編み (カギ針10/0号)



●うさぎ・くまのモチーフの編み方



■編み方ポイント

顔はわの作り目をして、鎖1目で立ち上がり細編み8目編み入れて、図の様に6段まで編みます。綿を詰め、7段目を最後まで編まないで、8目一度に編みます。うさぎ・くま共に耳は顔に糸を付けて編み、編み終わりを再び顔に引き抜きます。

顔 カギ針 7/0号

7.....1目(全目8目を一度に引き抜く)
6.....8目 } (毎段8目)
5.....16目 }
4.....24目 (増減なし)
3.....24目 } (毎段8目)
2.....16目 }
1段目...わの中に細編み8目編み入れる

■編み方順序

