


# フロアマット (2本どり)

- 使用糸・・・ベーシックコットンの場合・  
【1ホワイトミルク】...130g 【3チョコレートブラウン】...170g・
  - 使用針・用具・・・カギ針 7/0号
  - ゲージ(10cm平方)・・・11目×7段・
  - 出来上がり寸法・・・縦39cm 横80cm
- 使用糸・・・パステル・カラーネップの場合・  
【8淡グリーン空】...205g 【9ベージュ空】...160g・
  - 使用針・用具・・・カギ針 8/0号
  - ゲージ(10cm平方)・・・10.5目×7段・
  - 出来上がり寸法・・・縦42cm 横80cm
- 使用糸・・・コットン・ニートの場合・  
【602ライトブルー】...180g 【605ブルー】...240g・
  - 使用針・用具・・・カギ針 8/0号
  - ゲージ(10cm平方)・・・10.5目×7段・
  - 出来上がり寸法・・・縦42cm 横80cm

## ● 編み方ポイント

col.3(a色)で鎖41目作り、3段毎に色を替えて編みます。  
縁編みを細編みで1段編みます。  
フリンジは左右に22ヶ所ずつ付けます。※すべて2本どりで編みます。


## ● 46 フロアマットの編み方




## ● 配色

- ベーシックコットン  
a= ● b= ○  
col.3 col.1
- パステル・カラーネップ  
a= ● b= ●  
col.8 col.9
- コットン・ニート  
a= ● b= ●  
col.605 col.602

## ● 縁編み



## ● 模様編み図



● フリンジはcol.3で24cm4本どりで2つ折りにして左右に付けます。

※ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んで下さい。