

# ＊ 六角形の円座 ＊



用意する毛糸(商品番号・色番号/商品名/数量)  
 574-17/雑貨アクリル[抗菌・防臭](25g玉巻)/50g  
 574-18/雑貨アクリル[抗菌・防臭](25g玉巻)/65g  
 574-19/雑貨アクリル[抗菌・防臭](25g玉巻)/45g  
 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)  
 カギ針 10/0号

出来上り寸法

直径 42cm

ゲージ(10cm平方)

模様編み 9目×6段

ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


## 編み方ポイント

わの作り目で目を作り、模様編みで8段編み、細編み2段、バック細編み1段、計11段編みます。

すべて2本どりで編みます。

## 円座の編み方図

(カギ針10/0号)



- 11...114目
  - 10...114目(+6目)
  - 9...108目(+6目)
  - 8...102目
  - 7...90目
  - 6...78目
  - 5...66目
  - 4...54目
  - 3...42目
  - 2...30目
  - 1...18目
- (每段+12目)

⌋ = 長編み表引き上げ編み

42c

- = 19(ライトブラウン)
- = 17(パニラベージュ)
- = 18(ビスケット)