

# \* ショルダーバック \*




- 用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)
  - 587-04/パステル・ジュート(40g玉巻)/370g
  - 587-06/パステル・ジュート(40g玉巻)/25g
  - 587-08/パステル・ジュート(40g玉巻)/20g
  - G110S-22/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/370g
  - G110S-24/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/25g
  - G110S-23/エスニック・ジュート(90~100gカセ)/20g
- 使用針(棒針編みの場合は、とじ針を準備してください。)
- カギ針 a...6/0号 b...7/0号
- 出来上り寸法
- 編み図参照
- ゲージ
- 編み図参照
- ★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。

●編み方ポイント  
 底...共鎖の作り目を作り、細編みで編みます。  
 側面...底から目を拾い、模様編みで側面を編みます。袋口を左右に分けて、肩掛けひも部分を細編みで編みます。  
 まとめ...肩掛けひも部分を合わせて巻きかがりま(編み始めと編み終わりの糸を残しておいて、つけます。)  
 ※パステル・ジュートは1本どり、エスニック・ジュートは3本どりで編みます。配色は図を参照。

## ●くるみボタン

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)  
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)



段数	目数
4	6目(-6目)
3	12目(増減なし)
2	12目(+6目)
1	6目


わの作り目を作る



※わたを入れ、最終段の目に糸を通してしまる


## ●縁編み

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)  
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)




## ●ループ

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)  
 バックb...(カギ針7/0号・3本どり)



※編み始めと編み終わりの糸を5clほど残す


## ●配色



## ●バッグa・bの編み方図

バックa...(カギ針6/0号・1本どり)  
 模様編み 13目×9.5段  
 細編み 16.5目×16.5段

バックb...(カギ針7/0号・3本どり)  
 模様編み 13目×9段  
 細編み 16.5目×16段



- △ =糸を付ける
- ▲ =糸を切る
- モ =模様
- フ =長編みの表引き上げ編み
- =前段の目の足を拾って立ち上がりの鎖編みを編みます。
- =糸を渡す

段数	目数	側面
1	74目	側面
2	80目(+6目)	
3	88目(+8目)	
4	96目(+8目)	
5	108目(+12目)	
24	108目(増減なし)	底
1	74目	

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。