





23.ランドリーケース

- 用意する毛糸 (商品番号一色番号/商品名/数量)
352-07/Wild life(ワイルドライフ) (100gカセ)/290g
352-10/Wild life(ワイルドライフ) (100gカセ)/70g
- 使用針・用具
カギ針 5/0号、ポール33cm
【H204-617】ハマナカレザー底 (角型) [サイズ30cm×15cm]
- 出来上り寸法
深さ28cm 幅32cm
- ゲージ(10cm平方)
中長編み 18目×12.5段
模様編み 18目×15段




4段め(中長編み)・・・186目
3段め(中長編み)・・・186目(+6目)
2段め(中長編み)・・・180目(+90目)
1段め(細編み)・・・90目
※レザー底の穴に細編みを編みつける

※ランドリーケースの底の編み出し方はムービーで紹介しております。スマートフォン・携帯電話でご覧いただけます。



※パソコンからご覧いただく場合は
毛糸ビエロ 動画 検索
よりご覧ください。

●まとめ
後側より目を拾い中長編みを編みます。



= 長編み表引き上げ編み
※引き上げる時は2段下の長編みの横から針を入れて糸を引き出し長編みを編みます。

●編み方ポイント
底・・・レザー底の穴より07番色で90目拾い細編みを編みます。次の段で180目に増し目をして、3段めで186目を中長編みで編みます。
側面・・・模様編み縞を13段編んで、中長編みを19段編みます。細編みを2段編みます。脇の4ヶ所に細編みを編みます。
まとめ・・・後側より、細編み2段編んで後に折り曲げてまつります。ポールを通します。鎖で紐を3本編んで脇とポールにつけます。



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。