



09.メンズスイッチカーディガン

14 ページの作品

●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

214-10/ソフトメリノ(40g玉巻)/450g
 377-04/Alternate-wool-(40g玉巻)/160g
(オルタネイトウール)

●使用針・用具

2本棒針5号・8号、ボタンA-OP125-23-54...直径23mm5個

●出来上り寸法

胸囲105.5cm ゆき丈83.5cm 着丈64cm


●ゲージ(10cm平方)

かのご編み 19.5目×33段
 模様編み 19.5目×28段


●編み方ポイント

後・右前身頃・右袖...一般的な作り目を作り、1目ゴム編み、かのご編み、模様編みで編みます。ラグラン線は端3目立てる減目で編みます。左前身頃は右前身頃と、左袖は右袖とそれぞれ対称に編みます。前立て...一般的な作り目を作り、1目ゴム編みで編みます。ボタンホールも一緒に編みます。編み終わりは表目は表目、裏目は裏目を編んで伏せ止めをします。
 まとめ...ラグラン部分はすくいとじ、脇のマチ部分はメリヤスはぎで合わせます。脇から続けて袖下をすくいとじをします。前立てを身頃と前衿ぐりにすくいとじ、後衿ぐりに目と段のはぎをします。


●後身頃



●右前身頃




●右袖




□ =オルタネイトウール
 ■ =ソフトメリノ


●かのこ編み (8号針)



●模様編み (8号針)





●まとめ




●前立て

1目ゴム編み (5号針)



□ = □ 表目



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。