


スマホポシェット



- 用意する毛糸
【a】Z617-2F-103 / Komachi(こまち) / 35g
【b】Z617-2F-103 / Komachi(こまち) / 50g

- 使用針・用具
カギ針5/0号、ボタン直径15mm1個

- 出来上がり寸法
縦16cm 周囲21cm 底マチ1cm


- ゲージ(10cm平方)
模様編みA・B・A' 21目×15段

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

●編み方ポイント


底・・・鎖の作り目を作り、細編みで輪に編みます。
側面・・・底より続けて、模様編みAで輪に編みます。指定位置からは模様編みA、前は模様編みBで輪に編み、入れ口部分は模様編みAで輪に編みます。※【a】は最終段でボタンループを作りながら編みます。
ひも・・・底と同様に編み始め、模様編みCで編みます。※編み始めと編み終わりの糸端を残します。
ふた(【b】のみ)・・・底と同様に編み始め、模様編みA'で増し目をしながら編み、縁編みを編みます。
マチ・ポケット(【b】のみ)・・・ふたより続けてマチを細編み、模様編みA'で編み、ポケットを模様編みA'で編みます。最終段で減目します。
まとめ・・・ひもを糸端で本体裏に巻きかがります。【b】はポケット部分を側面裏に巻きかがります。

●本体(カギ針5/0号) 各1枚 ※【a】のみボタンループを作る




●ひも(カギ針5/0号) 各1本

※編み始めと編み終わりの糸端を25cm残す





●本体 編み図


- = 【a】ボタンつけ位置
- = 【b】ポケット巻きかがり位置
- = ひもつけ位置
- ⊗ = 長編み1目交差(間鎖2目)
- ⌞ = 長編み表引き上げ編み目
- ⊕ = 中長編み2目の玉編み目 2目編み入れる(間鎖1目)
- = 5目・2段1模様



●ふた・マチ・ポケット (カギ針5/0号) ※【b】のみ



●まとめ【a】・【b】



●まとめ【b】

